

Ověření kontrastu

Jedním z nástrojů, pomocí kterého je možné zjistit, zda kontrast textu a pozadí stránky odpovídá požadavkům na přístupnost, je [WebAIM Contrast Checker](#). Je sice dostupný pouze v angličtině, jeho rozhraní je však jednoduché a intuitivní.

Validátor kontrastu je vhodným nástrojem zejména při tvorbě webu a hledání vhodných barevných kombinací. Pro kontrolu kontrastu již existujících webových stránek je vhodný spíše validátor přístupnosti WAVE, který je s validátorem kontrastu propojen. Pro existující stránky lze případně také použít validátor kontrastu v kombinaci s některým z nástrojů, který z webové stránky umí získat hexadecimální kód použité barvy (např. [Colorzilla](#)).



Obecné informace a doporučení týkající se kontrastu (nejen pro webové vývojáře) najdete v přehledném článku [Barevný kontrast na webu a nástroje, které s ním pomohou](#).

Práce s validátorem WebAIM Contrast Checker

1. Ve webovém prohlížeči zadejte adresu validátoru:
<https://webaim.org/resources/contrastchecker/> (viz obr. 1).

Contrast Checker

[Home](#) > [Resources](#) > Contrast Checker

Foreground Color


 Lightness


Background Color


 Lightness


Contrast Ratio
8.59:1
[permalink](#)

Normal Text

WCAG AA: **Pass**

WCAG AAA: **Pass**

The five boxing wizards jump quickly.

Large Text

WCAG AA: **Pass**

WCAG AAA: **Pass**

The five boxing wizards jump quickly.

Graphical Objects and User Interface Components

WCAG AA: **Pass**

Text Input

Obr. 1: Rozhraní nástroje WebAIM Contrast Checker (zdroj: [WebAIM Contrast Checker](#), získáno 2020-04-27)

- Do pole Foreground Color zadejte požadovanou hexadecimální hodnotu barvy popředí, tj. písma (pro změnu barvy je obvykle nutné použít klávesu **enter**)
- Do pole Background Color zadejte požadovanou hexadecimální hodnotu barvy pozadí (pro změnu barvy je obvykle nutné použít klávesu **enter**)
- V případě potřeby použijte posuvník pro úpravu jasu barvy (Lightness).

Jak zjistit hodnotu barev na pozadí nebo popředí stránky



Pro zjištění hodnoty barvy pozadí je možné použít validátor přístupnosti WAVE ([viz dále](#)), se kterými je WebAIM Contrast Checker propojen. Využít lze také doplněk prohlížeče [CollorZilla](#).

Výsledky testování kontrastu

Vedle polí pro zadání barev popředí a pozadí se ve validátoru zobrazuje číselný poměr kontrastu (Ratio). Nejmenší přijatelný poměr kontrastu je 4,5:1.

Dole se pak zobrazuje zda výsledek splňuje požadavky na vhodný kontrast podle velikosti textu a příklady zobrazení textu v uvedených barvách pro úroveň přístupnosti AA a úroveň AAA (dle [metodiky WCAG](#)).

V případě, že je kontrast v pořádku dle metodiky WCAG, zobrazí se zeleně zvýrazněný text „Pass“. Pokud je kontrast nevyhovující, zobrazí se červená text text „Fail“ (viz obr. 2).

Normal Text

WCAG AA: **Fail**

WCAG AAA: **Fail**

The five boxing wizards jump quickly.

Large Text

WCAG AA: **Pass**

WCAG AAA: **Fail**

The five boxing wizards jump quickly.


Obr. 2: Výsledky testování kontrastu (zdroj: [WebAIM Contrast Checker](#), získáno 2020-04-27)

Pokud chcete odkaz s výsledky testu kontrastu sdílet (e-mailem apod.), klikněte na odkaz „Permalink“ pod číselným poměrem kontrastu a poté zkopírujte adresu v adresním řádku prohlížeče.

Testování kontrastu pomocí validátoru přístupnosti WAVE

WebAIM Contrast Checker je součástí validátoru přístupnosti [WAVE](#). Pokud se na testované stránce vyskytne problém nízkého kontrastu textu a pozadí, v rámci validátoru je možné zjistit poměr kontrastu přímo z hodnocení webové stránky:

1. Do validátoru na adrese <https://wave.webaim.org/> zadejte adresu požadované stránky
2. Po načtení výsledků validace zvolte na šedé boční liště vlevo záložku „Contrast“.
3. kliknutím vyberte ikonu označující nízký kontrast prvku, který chcete zkontrolovat .
4. Na boční liště se zobrazí výsledek kontroly kontrastu nástrojem WebAIM Contrast Checker (viz obr. 3). Podrobnosti o validátoru WAVE najdete [v samostatné nápovědě](#).



Obr. 3: Výsledky testování kontrastu ve validátoru WAVE (zdroj: [WAVE](https://prirucka.osvobozena-knihovna.cz/pristupnost/overeni_kontrastu?rev=1600154132), získáno 2020-04-27)

From:

<https://prirucka.osvobozena-knihovna.cz/> - Metodické příručky pro knihovny

Permanent link:

https://prirucka.osvobozena-knihovna.cz/pristupnost/overeni_kontrastu?rev=1600154132

Last update: 2020/09/15 09:15

